

CONSULTARE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



ACCESSO WEBMAIL

HYPERLINK <https://webmail.pec.aruba.it>

inserire indirizzo pec: "nome_casella"@pec-italia.it

password: xxxxxxx

CONFIGURAZIONE OUTLOOK EXPRESS

Strumenti – account – posta elettronica –aggiungi (posta elettronica)

Inserire nome da visualizzare (PEC – Ragione sociale)

Indirizzo di posta

POP3: pop3s.pec.aruba.it

SMTP: smtps.pec.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta

Password

FINE

Tornare su **PROPRIETÀ**

Inserire nella scheda **GENERALE** il nome di riferimento per il server (indirizzo mail)

Andare nella scheda **SERVER** ed inserire la password,

autenticazione del server necessaria e poi cliccare su **IMPOSTAZIONI**

Selezionare **ACCESSO TRAMITE**

Nome account: indirizzo di posta

Password: xxxxxxx

Andare in **IMPOSTAZIONI AVANZATE** e flaggare il **SERVER NECESSITA DI UNA CONNESSIONE**

PROTETTA (SSL) sia nella voce SMTP che in POP3

Cambiare la **PORTA** in SMTP in 465

Decidere se **LASCIARE UNA COPIA SUL SERVER**

CHIUDI

Account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente	Informazioni server
Nome: <input type="text" value="info@pec.masterbass.com"/>	Server posta in arrivo (POP3): <input type="text" value="pop3s.pec.aruba.it"/>
Indirizzo posta elettronica: <input type="text" value="info@pec.masterbass.com"/>	Server posta in uscita (SMTP): <input type="text" value="smtps.pec.aruba.it"/>
Informazioni accesso	Prova impostazioni
Nome utente: <input type="text" value="info@pec.masterbass.com"/>	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Password: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Memorizza password	<input type="button" value="Prova impostazioni account ..."/>
<input type="checkbox"/> Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)	<input type="button" value="Altre impostazioni ..."/>

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | Server della posta in uscita | Connessione | **Impostazioni avanzate**

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

